

# Installation de la version ExpertCAD 5.2.2 Build 23.11.2018

Cette version permet d'utiliser ExpertCAD même en cas de clé en panne, l'activation du logiciel étant réalisé par connexion au serveur Measurix.

**Pré-requis** : vous devez avoir une version ExpertCAD 5.2 installée sur votre PC. Si ce n'est pas le cas vous pouvez télécharger cette version à partir de votre espace client zone **Téléchargements** menu **Versions d'ExpertCAD**.

Measurix France - Espace Client

www.old.measurix.com/client/accueil

VOTRE EXPERTISE AU PREMIER PLAN

SOLUTIONS DE RELEVÉ ET DE MÈTRE POUR LES PROFESSIONNELS DU BTP

**Espace Client**

- Mon Compte
- Téléchargements
- Support Technique
- SAV
- Mes Licences
- Générateur IFC

Conditions d'Assurances TRIPOD et déclaration de sinistre

Measurix France - Téléchargements

www.old.measurix.com/client/downloads

VOTRE EXPERTISE AU PREMIER PLAN

SOLUTIONS DE RELEVÉ ET DE MÈTRE POUR LES PROFESSIONNELS DU BTP

**Téléchargements**

[14/04/2016] - Nouvelle version d'ExpertCAD 5.2 disponible !

**Versions d'ExpertCAD**

Versions complètes d'ExpertCAD PC PocketPC (Acer & HP) Tablette QWX et Tablette Windows 8

Téléchargement	Fichier	Taille
ExpertCAD PC	ExpertCAD-PC-5.2.0.exe	110 231 Ko
ExpertCAD PocketPC (Acer)	ExpertCAD-PPC-Acer-5.2.0.exe	3 344 Ko
ExpertCAD Tablette Windows 8	ExpertCAD-PPC-Dell8-5.2.0.exe	8 631 Ko
ExpertCAD Tablette QWX	ExpertCAD-PPC-Tablette-5.2.0.exe	3 340 Ko
ExpertCAD PocketPC HP SAUF iPaq 214	ExpertCAD-PPC-HP-5.2.0.exe	3 344 Ko
ExpertCAD PocketPC HP iPaq 214	ExpertCAD-PPC-HP214-5.2.0.exe	3 343 Ko
ExpertCAD PC Mise à jour	ExpertCADUpdate-PC-5.2.0.exe	14 935 Ko

Les différents modèles de Pocket PC

1) Téléchargez la nouvelle installation : <http://www.measurix.com/download/ExpertCADUpdate-PC-5.2.2.exe> ou bien dans votre espace client dans la zone **Téléchargements** menu **Téléchargements associés**.




2) Lancez l'installation. 2 fichiers sont copiés ExpertCAD.exe et french.dll

3) Rajoutez dans votre fichier de configuration(expertcad.cfg) situé dans le sous-répertoire bin du répertoire d'ExpertCAD la ligne du type :

**EXPERT\_KEYS**N 123 où 123 est le numéro de votre clé. Sinon vous aurez un message d'erreur.

(vérifier que votre fichier de config se nomme toujours ExpertCAD.cfg et non pas ExpertCAD.cfg.txt)

5) Lancez ExpertCAD sans la clé, vous obtiendrez un premier message :



validez par OK puis attendre que l'activation se fasse via Internet. **Attention** : Ce processus peut prendre un peu de temps.

Dans la page d'accueil dans la zone infos vous devez avoir build : 23.11.18 version 5.2.2 et le numéro de clé correspondant à **EXPERT\_KEYS**N